




Tema 3

Aritmètica i representació de la informació en l'ordinador

Informàtica
Grau en Física
Universitat de València

Francisco.Grimaldo@uv.es
Ariadna.Fuertes@uv.es





- Representació binària de la informació.
 - ◆ Definició.
 - ◆ Agrupament dels bits.
 - ◆ Unitats de mesura binàries.
- Informació bàsica representada.
 - ◆ Informació booleana.
 - ◆ Conversió decimal - binari.
 - ◆ Operacions en binari.
 - ◆ Enters amb signe.
 - ◆ Caràcters.
 - ◆ Reals.
- Representació intermèdia: octal i hexadecimal.
 - ◆ Definició.
 - ◆ Conversió decimal - hexadecimal/octal - binari.
- Exercicis.



Representació binària: definició (1/2)

- Els ordinadors representen **qualsevol** tipus d'informació (text, imatges, so...) com un patró de bits que poden estar en dos estats possibles: encès (1) o apagat (0).
- El **bit** és la unitat mínima d'informació que pot processar un dispositiu digital.
- Un bit té un dels dos valors possibles: **0 o 1**.
- No obstant això, un ordinador treballa amb informació diferent de zeros i uns.
- Com ho fa? Mitjançant la **codificació**.



Representació binària: definició (2/2)


- Amb un bit podem representar només dos valors, 0 i 1.
- Per a representar o codificar més informació en un dispositiu digital, necessitem més quantitat de bits.
- Per mitjà de **seqüències de bits** podem representar qualsevol tipus d'informació.
- ... es coneix com a **codificació**.

	
VALOR 1	VALOR 0



Agrupament dels bits

- Per exemple, si disposem de dos bits, podem representar fins a quatre valors diferents, 2^2 .
- En general, tenint en compte que cada bit pot representar només dos valors (0 i 1), **amb n bits podrem representar 2^n valors.**
- **Byte** és un agrupament de 8 bits.
- Un byte pot representar fins a 256 (2^8) missatges diferents. P. ex.: 10010011.





Unitats de mesura binàries

- **Byte:** grup de 8 bits.
- **KB (kilobyte o K):** grup de 1.024 bytes. Conté 2^{10} bytes = 1.024 bytes $\approx$ 1.000 bytes = 10^3 .
- **MB (megabyte o mega):** grup de 1.048.576 bytes. Conté 2^{20} bytes = 1.048.576 bytes $\approx$ 1.000.000 bytes = 1.000 KB = 10^6 .
- **GB (gigabyte o giga):** 1.024 MB $\approx$ 1.000 MB.
- **TB (terabyte):** 1 milió de MB o bilió de bytes.
- **PB (petabyte):** 1.024 TB o 1.000 bilions de bytes.
- **Exemples:** 4 GB RAM, HDD 120 GB, MP3 3.5 MB.
- La transferència de dades es mesura en bits/s.
Per tant, 1 Mb/s = 1.000 bits = 1/8 MB.



- Representació binària de la informació.
 - ◆ Definició.
 - ◆ Agrupament dels bits.
 - ◆ Unitats de mesura binàries.
- Informació bàsica representada.
 - ◆ Informació booleana.
 - ◆ Conversió decimal - binari.
 - ◆ Operacions en binari.
 - ◆ Enters amb signe.
 - ◆ Caràcters.
 - ◆ Reals.
- Representació intermèdia: octal i hexadecimal.
 - ◆ Definició.
 - ◆ Conversió decimal - hexadecimal/octal - binari.
- Exercicis.



Informació bàsica representada

- La informació bàsica representada/desada en un dispositiu digital serà:
 - ◆ **Informació booleana:** Vertader o Fals.
 - ◆ **Valors enters:** Nombres enters positius i negatius.
 - ◆ **Caràcters:** Lletres de l'alfabet de la “a” a la “z”, en majúscules i minúscules, els dígitos numèrics del 0 al 9 i altres caràcters de control.
 - ◆ **Valors reals:** Nombres amb decimals.
- Tota aquesta informació ha d'estar codificada en binari per a poder desar-la en un dispositiu digital.
- Codificació de la informació booleana:
 - ◆ Vertader = 1 i Fals = 0.

Conversió decimal – binari (1/4)

- Un nombre enter positiu qualsevol, representat en base decimal, es pot codificar com una **suma de potències** de 10.
 - ◆ Per exemple: $325 = 3 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^1 + 5 \cdot 10^0$.
- En general, un nombre **N** es pot codificar a partir d'un conjunt de **a** símbols (alfabet) que prenen un determinat valor en funció de la posició que ocupen **B^i** (base del sistema de numeració o representació) de la manera següent:

$$N = \sum_{i=0}^n a_i * B^i$$




Conversió decimal – binari (2/4)

- La base amb què treballem habitualment és base 10 ($B=10$) i l'**alfabet** amb què escrivim normalment els nombres són els deu dígit {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}.
- El nombre 237 es pot codificar mitjançant la **base** i els **coeficients** corresponents: $2 \cdot 10^2 + 3 \cdot 10^1 + 7 \cdot 10^0$, és a dir, $2 \cdot 100 + 3 \cdot 10 + 7 \cdot 1 = 237$.
- Els ordinadors fan servir un alfabet format pels dígit 0 i 1 (dos símbols), de manera que la base que utilitzen és la **base binària** ($B=2$).
- **Com convertim** un nombre en base 10 en un nombre en base 2 o binari?

Conversió decimal – binari (3/4)

- El canvi de base de **decimal a binari** es fa mitjançant **divisions successives**.
- Per exemple, per a passar 75 a binari fem la seqüència de divisions següent, i així $75_{10} = 1001011_2$
- Quan ja no podem dividir més el nombre, **la successió inversa des de l'últim quocient més els residus formen el nombre binari.**



Conversió decimal – binari (4/4)

- Per a passar de **binari a decimal**, farem la descomposició de la xifra en les **successives potències** segons la fórmula ($B=2$):

$$N = \sum_{i=0}^n a_i * 2^i$$

- Per exemple, per a convertir el nombre 1001011 a base 10, el descompondrem com:

$$\begin{aligned} \mathbf{1001011} &= 1*2^0 + 1*2^1 + 0*2^2 + 1*2^3 + 0*2^4 + 0*2^5 + 1*2^6 \\ &= 1*1 + 1*2 + 0*4 + 1*8 + 0*16 + 0*32 + 1*64 \\ &= 1 + 2 + 8 + 64 \\ &= \mathbf{75} \end{aligned}$$



Operacions en binari

- La metodologia de les operacions és la mateixa que en decimal, excepte que en binari:
 - ◆ $1 + 1 = 10$ i $10 - 1 = 01$

- **Exemple:** $75 + 23$ (en decimal $98 \equiv 1100010$).

- ◆ $75 \equiv 1001011$ i $23 \equiv 10111$

El resultat és l'esperat:

$$\begin{array}{r} 1\ 0\ 0\ 1\ 0\ 1\ 1 \\ +\quad 1\ 0\ 1\ 1\ 1 \\ \hline 1\ 1\ 0\ 0\ 0\ 1\ 0 \end{array}$$

$$0*2^0 + 1*2^1 + 0*2^2 + 0*2^3 + 0*2^4 + 1*2^5 + 1*2^6 = 98$$

- **Exemple:** $75 - 23$ (en decimal $52 \equiv 110100$).

El resultat és l'esperat:

$$\begin{array}{r} 1\ 0\ 0\ 1\ 0\ 1\ 1 \\ -\quad 1\ 0\ 1\ 1\ 1 \\ \hline 0\ 1\ 1\ 0\ 1\ 0\ 0 \end{array}$$

$$0*2^0 + 0*2^1 + 1*2^2 + 0*2^3 + 1*2^4 + 1*2^5 + 0*2^6 = 52$$



Enters amb signe (1/9)

- **Representació signe - magnitud:** consisteix a dedicar un espai per a indicar el signe del nombre.
 - ◆ El nombre 75 pot ser +75 o -75.
- En la memòria de l'ordinador, és impossible la representació dels símbols + o -, **només es poden representar uns i zeros.**
- El que farem serà dedicar un espai (bit) concret de la representació al signe, que també serà un zero o un u, però que per estar en una certa posició no indicarà magnitud sinó signe.
- Si parlem d'un lloc determinat on anirà el signe, també haurem de parlar d'un nombre determinat d'espais per a poder localitzar el signe i la magnitud. Així, **d'ara endavant qualsevol representació binària d'un nombre comportarà el nombre de bits en què es farà la representació** (i al costat, el mètode en què s'ha representat).



Enters amb signe (2/9)

- **Exemple:** Representeu els nombres 75_{10} i -75_{10} en base binària, amb signe i magnitud en 8 bits ($n=8$).

$$75_{10} = 01001011_{2SM}$$

$$-75_{10} = 11001011_{2SM}$$

- Si en fer la representació hi ha buits (caselles sense omplir), aquests s'han de deixar sempre a la dreta del signe i a l'esquerra de la magnitud, i s'han d'omplir sempre amb zeros:

$$8_{10} = 0\underline{000}1000_{2SM}$$

$$-8_{10} = 1\underline{000}1000_{2SM}$$

- **Inconvenient:** quan es realitzen operacions, cal comprovar el signe i, segons aquest, fer una suma o una resta, veure quina magnitud és major...

- **Exercici:** Convertiu el nombre -46_{10} a binari amb 8 bits SM.



Enters amb signe (3/9)

- **Representació complement a 1:** consisteix a aplicar a cada nombre enter x la transformació següent: $x' = (2n - 1) + x$
- **Exemple:** Representar tots els nombres possibles amb 4 bits ($n=4$).

$$24 = 10000 \rightarrow 24 - 1 = 1111$$

0 $\rightarrow 1111 + 0 = 1111$
1 $\rightarrow 1111 + 1 = (1)0000 \rightarrow$ (se suma el transport) $\rightarrow 0000 + 1 = 0001$
2 $\rightarrow 1111 + 10 = (1)0001 \rightarrow$ (se suma el transport) $\rightarrow 0001 + 1 = 0010$
3 $\rightarrow 1111 + 11 = (1)0010 \rightarrow$ (se suma el transport) $\rightarrow 0010 + 1 = 0011$
4 $\rightarrow 1111 + 100 = (1)0011 \rightarrow$ (se suma el transport) $\rightarrow 0011 + 1 = 0100$
5 $\rightarrow 1111 + 101 = (1)0100 \rightarrow$ (se suma el transport) $\rightarrow 0100 + 1 = 0101$
6 $\rightarrow 1111 + 110 = (1)0101 \rightarrow$ (se suma el transport) $\rightarrow 0101 + 1 = 0110$
7 $\rightarrow 1111 + 111 = (1)0110 \rightarrow$ (se suma el transport) $\rightarrow 0110 + 1 = 0111$
8 $\rightarrow 1111 + 1000 = (1)0111 \rightarrow$ (se suma el transport) $\rightarrow 0111 + 1 = 1000$
(número no vàlid perquè és igual a -7)

-1 $\rightarrow 1111 - 1 = 1110$
-2 $\rightarrow 1111 - 10 = 1101$
-3 $\rightarrow 1111 - 11 = 1100$
-4 $\rightarrow 1111 - 100 = 1011$
-5 $\rightarrow 1111 - 101 = 1010$
-6 $\rightarrow 1111 - 110 = 1001$
-7 $\rightarrow 1111 - 111 = 1000$
-8 $\rightarrow 1111 - 1000 = 0111$ (número no vàlid perquè és igual a 7)



Enters amb signe (4/9)

■ Característiques del C1:

- ◆ El 1r bit dels nombres positius és un 0 i el dels negatius és un 1.
- ◆ Els nombres positius es representen igual, però omplits amb zeros a l'esquerra fins a arribar al total de bits de la representació.
- ◆ Els nombres negatius es poden obtenir ràpidament:
 - 1) Representar el número en binari com si fóra positiu.
 - 2) Omplir amb zeros fins a la quantitat de bits de la representació.
 - 3) Canviar els zeros per uns i els uns, per zeros.
- ◆ La suma i la resta esdevenen només una operació: SUMA

$$A - B = A + (-B)$$

- Tota representació binària duu associada una grandària. Si aquesta no és prou gran, poden sorgir dos errors quan operem:

- ◆ **Overflow**: Un nombre positiu esdevé negatiu.
- ◆ **Underflow**: Un nombre negatiu esdevé positiu.



Enters amb signe (5/9)

- **Exemple 1:** Supposem $n = 4$. Sumar $A=5$ i $B=2$.

$$A = 5_{10} = 0101_{2C1}$$

$$B = 2_{10} = 0010_{2C1}$$

$$A+B = 0111_{2C1} = 7_{10}$$

$$\begin{array}{r} 0101 \\ + 0010 \\ \hline 0111 \end{array}$$

- **Exemple 2:** Supposem $n = 4$. Restar $A=5$ i $B=6 \equiv A + (-B)$.

$$A = 5_{10} = 0101_{2C1}$$

$$-B = -6_{10} = -0110_2 = 1001_{2C1}$$

$$A+(-B) = 1110_{2C1} = -0001_2 = -1_{10}$$

$$\begin{array}{r} 0101 \\ + 1001 \\ \hline 1110 \end{array}$$

- **Exemple 3:** Supposem $n = 4$. Sumar $A=5$ i $B=6$.

$$A = 5_{10} = 0101_{2C1}$$

$$B = 6_{10} = 0110_{2C1}$$

$$A+B = 1011_{2C1} = -0100_2 = -4_{10} \rightarrow \text{Overflow}$$

$$\begin{array}{r} 0101 \\ + 0110 \\ \hline 1011 \end{array}$$

- **Exemple 4:** Supposem $n = 4$. Sumar $A=-5$ i $B=-6$.

$$A = -5_{10} = -0101_2 = 1010_{2C1}$$

$$B = -6_{10} = -0110_2 = 1001_{2C1}$$

$$A+B = 0100_{2C1} = 4_{10} \rightarrow \text{Underflow}$$

$$\begin{array}{r} 1010 \\ + 1001 \\ \hline (1)0011 \end{array}$$

El transport se suma:
0011+1=0100



Enters amb signe (6/9)

- **Inconvenient:** Com que el 0 té dues representacions, només podem representar $2^n - 1$ valors en comptes de 2^n .
- **Exercici:** Convertiu els valors següents a binari en C1 amb 8 bits i feu les operacions indicades tot i indicant si el resultat és correcte. Si no ho és, detecteu el tipus d'errada que es produeix:

- ◆ $A = 45$) 1 0

- ◆ $B = -86$) 1 0

- ◆ $A + B$

- ◆ $B - A$

- ◆ $A - B$



Enters amb signe (7/9)

- **Representació complement a 2:** consisteix a aplicar a un nombre enter x la mateixa transformació que en C1, però afegint-li 1 i no tenint en compte el transport:

$$x' = (2^n - 1) + x + 1$$

- **Exemple:** Representar tots els nombres possibles amb 4 bits ($n=4$).

$$24 = 10000 \rightarrow 24 - 1 = 1111$$

0 $\rightarrow 1111 + 0 + 1 = (1) 0000 \rightarrow$ i NO es té en compte el transport $\rightarrow 0000_{2C2}$
1 $\rightarrow 1111 + 1 + 1 = (1) 0001 \rightarrow$ i NO es té en compte el transport $\rightarrow 0001_{2C2}$
2 $\rightarrow 1111 + 10 + 1 = (1) 0010 \rightarrow$ i NO es té en compte el transport $\rightarrow 0010_{2C2}$
3 $\rightarrow 1111 + 11 + 1 = (1) 0011 \rightarrow$ i NO es té en compte el transport $\rightarrow 0011_{2C2}$
4 $\rightarrow 1111 + 100 + 1 = (1) 0100 \rightarrow$ i NO es té en compte el transport $\rightarrow 0100_{2C2}$
5 $\rightarrow 1111 + 101 + 1 = (1) 0101 \rightarrow$ i NO es té en compte el transport $\rightarrow 0101_{2C2}$
6 $\rightarrow 1111 + 110 + 1 = (1) 0110 \rightarrow$ i NO es té en compte el transport $\rightarrow 0110_{2C2}$
7 $\rightarrow 1111 + 111 + 1 = (1) 0111 \rightarrow$ i NO es té en compte el transport $\rightarrow 0111_{2C2}$
8 $\rightarrow 1111 + 1000 + 1 = (1) 1000 \rightarrow$ i NO es té en compte el transport $\rightarrow 1000_{2C2}$
(número no vàlid perquè és igual a -8)

-1 $\rightarrow 1111 - 1 + 1 = 1111_{2C2}$
-2 $\rightarrow 1111 - 10 + 1 = 1110_{2C2}$
-3 $\rightarrow 1111 - 11 + 1 = 1101_{2C2}$
-4 $\rightarrow 1111 - 100 + 1 = 1100_{2C2}$
-5 $\rightarrow 1111 - 101 + 1 = 1011_{2C2}$
-6 $\rightarrow 1111 - 110 + 1 = 1010_{2C2}$

$$-7 \rightarrow 1111 - 111 + 1 = 1001_{2C2}$$

$$-8 \rightarrow 1111 - 1000 + 1 = 1000_{2C2}$$

$$-9 \rightarrow 1111 - 1001 + 1 = 0111_{2C2}$$

(número no vàlid perquè és igual a 7)



Enters amb signe (8/9)

■ Característiques del C2:

- ◆ El 1r bit dels nombres positius és un 0 i el dels negatius és un 1.
- ◆ Els nombres positius es representen igual, però omplits amb zeros a l'esquerra fins a arribar al total de bits de la representació.
- ◆ Els nombres negatius es poden obtenir ràpidament:
 - 1) Representar el número en binari com si fóra positiu.
 - 2) Omplir amb zeros fins a la quantitat de bits de la representació.
 - 3) Canviar els zeros per uns i els uns, per zeros.
 - 4) Sumar 1 al resultat.
- ◆ La suma i la resta esdevenen només una operació: SUMA
$$A - B = A + (-B)$$

- El C2 és quasi igual que el C1, excepte que sempre sumem 1 i es té compte el transport.

- **Exercici:** Feu l'exercici de la diapositiva 19, però ara en C2.



Enters amb signe (8/9)

- **Exemple 1:** Supposem $n = 4$. Sumar $A=5$ i $B=2$.

$$A = 5_{10} = 0101_{2C2}$$

$$B = 2_{10} = 0010_{2C2}$$

$$A+B = 0111_{2C2} = 7_{10}$$

$$\begin{array}{r} 0101 \\ + 0010 \\ \hline 0111 \end{array}$$

- **Exemple 2:** Supposem $n = 4$. Restar $A=5$ i $B=6 \equiv A + (-B)$.

$$A = 5_{10} = 0101_{2C2}$$

$$-B = -6_{10} = -0110_2 = 1010_{2C2}$$

$$A+(-B) = 1111_{2C2} = 1110_{2C1} = -0001_2 = -1_{10}$$

$$\begin{array}{r} 0101 \\ + 1010 \\ \hline 1111 \end{array}$$

- **Exemple 3:** Supposem $n = 4$. Sumar $A=5$ i $B=6$.

$$A = 5_{10} = 0101_{2C2}$$

$$B = 6_{10} = 0110_{2C2}$$

$$A+B = 1011_{2C2} = 1010_{2C1} = -0101_2 = -5_{10} \rightarrow \text{Overflow}$$

$$\begin{array}{r} 0101 \\ + 0110 \\ \hline 1011 \end{array}$$

- **Exemple 4:** Supposem $n = 4$. Sumar $A=-5$ i $B=-6$.

$$A = -5_{10} = -0101_2 = 1011_{2C2}$$

$$B = -6_{10} = -0110_2 = 1010_{2C2}$$

$$A+B = 0101_{2C2} = 5_{10} \rightarrow \text{Underflow}$$

$$\begin{array}{r} 1011 \\ + 1010 \\ \hline (1)0101 \end{array}$$

El transport s'ignora!



- La representació de **caràcters alfanumèrics i numèrics** es fa mitjançant una correspondència entre els caràcters que volem representar i una sèrie de nombres binaris.
- La correspondència més coneguda i usada és el codi **ASCII** (*American Estàndard Code for Information Interchange*), originàriament utilitzat per a **comunicar** informació entre màquines diferents.
- A més dels caràcters normals utilitzats en l'escriptura, pot representar una sèrie de **caràcters especials** amb un cert significat per als ordinadors, també coneguts com a caràcters de control (Ex: *enter*, *escape*, etc.).
- ASCII utilitza un *byte* (8 bits) per a representar cada caràcter.



Significat dels bits: caràcters (2/5)

- El **codi ASCII original** utilitzava set bits per a representar la informació, i el vuitè bit (bit de control d'errors) es feia servir per a comprovar la correcció dels altres set mitjançant la **paritat** dels bits (nombre parell o imparell d'uns del nombre binari).
 - ◆ **Exemple:** el nombre binari 0110101 té un nombre parell d'uns (4), per la qual cosa el bit de control serà 0; el nombre 0100101, però, tindrà com a bit de control un 1.
- Amb els set bits, es pot representar fins a un màxim de $2^7 = 128$ caràcters.
- Actualment, gràcies a l'alta difusió del codi ASCII per a la representació de caràcters, s'han introduït caràcters internacionals nous: vocals accentuades, la 'ñ', la 'ç', etc. Aquesta **extensió del codi ASCII** empra el vuitè bit i és específica de cada país.


Significat dels bits: caràcters (3/5)

Dec	Hex	Car	Dec	Hex	Car	Dec	Hex	Car	Dec	Hex	Car
0	00	NUL	32	20	SPC	64	40	@	96	60	`
1	01	SOH	33	21	!	65	41	A	97	61	a
2	02	STX	34	22	"	66	42	B	98	62	b
3	03	ETX	35	23	#	67	43	C	99	63	c
4	04	EOT	36	24	\$	68	44	D	100	64	d
5	05	ENQ	37	25	%	69	45	E	101	65	e
6	06	ACK	38	26	&	70	46	F	102	66	f
7	07	BEL	39	27	'	71	47	G	103	67	g
8	08	BS	40	28	(	72	48	H	104	68	h
9	09	HT	41	29	)	73	49	I	105	69	i
10	0A	LF	42	2A	*	74	4A	J	106	6A	j
11	0B	VT	43	2B	+	75	4B	K	107	6B	k
12	0C	FF	44	2C	,	76	4C	L	108	6C	l
13	0D	CR	45	2D	-	77	4D	M	109	6D	m
14	0E	SO	46	2E	.	78	4E	N	110	6E	n
15	0F	SI	47	2F	/	79	4F	O	111	6F	o
16	10	DLE	48	30	0	80	50	P	112	70	p
17	11	DC1	49	31	1	81	51	Q	113	71	q
18	12	DC2	50	32	2	82	52	R	114	72	r
19	13	DC3	51	33	3	83	53	S	115	73	s
20	14	DC4	52	34	4	84	54	T	116	74	t
21	15	NAK	53	35	5	85	55	U	117	75	u
22	16	SYN	54	36	6	86	56	V	118	76	v
23	17	ETB	55	37	7	87	57	W	119	77	w
24	18	CAN	56	38	8	88	58	X	120	78	x
25	19	EM	57	39	9	89	59	Y	121	79	y
26	1A	SUB	58	3A	:	90	5A	Z	122	7A	z
27	1B	ESC	59	3B	;	91	5B	[	123	7B	{
28	1C	FS	60	3C	<	92	5C	\	124	7C	
29	1D	GS	61	3D	=	93	5D	]	125	7D	}
30	1E	RS	62	3E	>	94	5E	^	126	7E	~
31	1F	US	63	3F	?	95	5F	_	127	7F	DEL



Significat dels bits: caràcters (4/5)

- L'any 1991 apareix l'estàndard **UNICODE**.
- Unicode pretén codificar simultàniament els caràcters de múltiples idiomes.
- Unicode proveeix una codificació única per a fer referència a cada caràcter de cada llengua coberta.
- Actualment, cobreix els sistemes de símbols de moltes llengües, com l'àrab, el birmà o l'hebreu.
- **Suporta més de 100.000 caràcters únics!**






Significat dels bits: caràcters (5/5)

- UNICODE deixa la tasca de representació a l'aplicació que ha de mostrar els caràcters (P. ex.: navegador web).
- Unicode només assigna un codi únic a cada símbol de cada llengua.
- Cal un mètode d'assignació entre els codis i els símbols, una norma de transició.
- Hi ha diversos **estàndards de mapatge** entre els codis i els símbols. Per exemple:
 - ◆ UTF-8, UTF-16, UTF-32
 - ◆ UCS-2, UCS-4



- Per a representar el nombres reals haurem de treballar amb una certa **precisió** (ja que no podem representar una quantitat infinita de decimals).
- En general, el reals es poden representar de dues maneres:
 - ◆ Mitjançant coma fixa.
 - ◆ Mitjançant coma flotant (o notació científica).





■ Representació en coma fixa:

- ◆ Per a passar de decimal a binari un nombre real, s'ha de codificar d'una banda la part **entera** i de l'altra, la part **decimal**:
 - $239,403 \rightarrow 239 \text{ i } 403$.
- ◆ La part **entera** es converteix de la manera com hem vist adés, és a dir, per mitjà de divisions successives.
- ◆ La part **decimal** es converteix per multiplicacions successives, de les quals cal agafar la part **entera** resultant de cada multiplicació.
- ◆ **Important:** Un real (ex: 239,403) amb un nombre finit de decimals (403 són 3 decimals) pot no tenir un nombre finit de decimals en la seua representació binària!




■ Representació en coma fixa (continuació):

■ Exemple: 239,403 a binari.

- ◆ De primer, codifiquem la part **entera** per divisions successives:

$$\rightarrow 239_{10} = 11101111_2$$



- ◆ Després, convertim la part decimal per mitjà de multiplicacions successives:

$$\rightarrow 0,403_{10} = 0,0110011_2$$

- ◆ El **nombre en binari** serà:

$$\rightarrow 239,403_{10} = 11101111,0110011_2$$

- ◆ **Reflexions:** Quants decimals he d'obtenir? Com represente la coma a l'ordinador?

$$\begin{aligned} 0,403 * 2 &= 0,806 \text{ (obtenim un 0)} \\ 0,806 * 2 &= 1,612 \text{ (obtenim un 1)} \\ 0,612 * 2 &= 1,224 \text{ (obtenim un 1)} \\ 0,224 * 2 &= 0,448 \text{ (obtenim un 0)} \\ 0,448 * 2 &= 0,896 \text{ (obtenim un 0)} \\ 0,896 * 2 &= 1,792 \text{ (obtenim un 1)} \\ 0,792 * 2 &= 1,584 \text{ (obtenim un 1)} \end{aligned}$$



■ Representació en coma flotant:

- ◆ Consisteix a **col·locar la coma en una posició determinada**, de manera que la representació binària no se n'haurà de preocupar.

$$\rightarrow 239,403_{10} = 0,239403 * 10^3$$

- ◆ El fet de moure la coma suposarà l'aparició d'una base elevada a un exponent, que també s'ha de representar.
- ◆ **Qualsevol nombre real en qualsevol base** pot posar-se en coma flotant movent la coma a l'esquerra de la primera xifra significativa del nombre i multiplicant-lo per la base elevada a l'exponent adequat.

$$0,00000345_{10} = 0,345 * 10^{-5}$$

$$11101111,011001_2 = 0,11101111011001 * 2^8$$



■ Representació en coma flotant (continuació I):

- ◆ Una vegada tenim el nombre binari en coma flotant, la representació es farà separant, d'una banda, la representació del nombre que apareix després de la coma (o mantissa) i de l'exponent que eleva la base.
- ◆ La mantissa s'escriu representant els valors que apareixen a la dreta de la coma (ja que el 0 i la coma es mantenen fixos).
- ◆ Com en la representació d'enters, cal conèixer el nombre de bits que hem d'utilitzar per a la representació.
- ◆ La representació binària d'un nombre real en coma flotant sempre (o gairebé sempre) estarà representada per:

signe / mantissa / exponent



- **Representació en coma flotant (continuació II):**
 - ◆ La **representació del signe i la mantissa** és semblant a la dels nombres enters.
 - ◆ Per tant, la manera habitual de representar-los és mitjançant **signe i magnitud**.
 - ◆ **L'exponent** és un nombre enter, de manera que qualsevol mètode de representació d'enters servirà per a representar l'exponent.
 - ◆ És habitual que, en la representació de nombres reals en coma flotant, l'exponent es represente amb **"biaix"** (és a dir, amb un desplaçament o excés). Així doncs, als nombres negatius els fem correspondre nombres positius mitjançant la transformació:

$$X' = X + 2^{n-1}$$

$$X \in [-(2^{n-1} - 1), 2^{n-1}]$$



■ Representació en coma flotant (continuació III):

- ◆ Exemple: Representació en coma flotant, amb 8 bits per a la mantissa (en signe-magnitud) i 5 bits per a l'exponent (“esbiaixat”), del nombre:

$$239,403_{10} = 11101111,0110011_2 = 0,11101111011011 * 2^8$$

Magnitud = 111011110110011 15 bits !!

Mantissa = Signe positiu (0) + 7bits (1110111) = 01110111

- ◆ Com que el signe i la magnitud ocupen més de 8 bits, cal **truncar** (pèrdua d'informació menys significativa.) Només representem realment el 0,1110111, en comptes de 0,111011110110011.

Exponent: Valor: $8_{10} = 1000_2$

Biaix (5 bits per a l'exponent $\rightarrow n = 5$): $2^{n-1}_{10} = 16 = 10000_2$

Exponent amb biaix serà ($\text{exp} = \text{exp} + 2^{n-1}$):

$$\text{exp} = 1000 + 10000 = 11000$$

- ◆ **Finalment:** $239,403_{10} = 01110111/11000$



■ Operacions en coma flotant: Multiplicació

- ◆ Siguen A i B dos nombres representats en coma flotant com a:

$$\rightarrow A = mA * 2^{eA} \quad B = mB * 2^{eB}$$

- ◆ Per a multiplicar A i B, farem:

$$\rightarrow A * B = (mA * 2^{eA}) * (mB * 2^{eB}) = (mA * mB) * 2^{eA + eB}$$

- **Exemple:** Multiplicar els nombres 1,19 i 0,36 en coma flotant (8 bits per a la mantissa en signe/magnitud i 5 per a l'exponent esbiaixat).

$$A = 1,19_{10} = 1,0011_2 = 0,1001100... * 2^1$$

$$B = 0,36_{10} = 0,01011100001_2 = 0,1011100... * 2^{-1}$$

$$\text{Exponente1: Valor: } 1_{10} = 00001_2$$

$$\text{Exponente2: Valor: } -1_{10} = -00001_2$$

$$\text{Biaix (5 bits para el exponent } \rightarrow n = 5): 2^{n-1}_{10} = 2^4_{10} = 10000_2$$

Exponent amb biaix serà ($\text{exp} = 2^{n-1} + \text{exp}$):

$$\text{exp1} = 10000 + 00001 = 10001$$

$$\text{exp2} = 10000 - 00001 = 01111$$



■ Multiplicació (continuació)

$$A = 1,19_{10} = 0,1001100 * 2^1 = \underline{0} 1 0 0 1 1 0 0 / 1 0 0 0 1$$

$$B = 0,36_{10} = 0,1011100 * 2^{-1} = \underline{0} 1 0 1 1 1 0 0 / 0 1 1 1 1$$

◆ Multipliquem les mantisses i ajustem la representació:

$$\begin{aligned} A * B &= 0,0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 * 2^1 * 2^{-1} \\ &= (0,1 1 0 1 1 0 1 0 1 * 2^{-1}) * 2^1 * 2^{-1} \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} 0,100110 \\ \times 0,101110 \\ \hline 000000 \\ 100110 \\ 100110 \\ 100110 \\ 000000 \\ 100110 \\ \hline 0,01101101010 \end{array}$$

◆ Sumem els exponents:

$$\begin{aligned} A * B &= 0,1 1 0 1 1 0 1 0 1 * 2^{-1} * 2^1 * 2^{-1} = 0,1 1 0 1 1 0 1 0 1 * 2^{-1+1-1} \\ &= 0,1 1 0 1 1 0 1 0 1 * 2^{-1} \\ &= 0 1 1 0 1 1 0 1 / 0 1 1 1 1 \end{aligned}$$

hi ha truncament!!!



■ Operacions en coma flotant: Suma

- ◆ Siguen dos nombres A i B representats en coma flotant:

$$A = mA * 2^{eA} \quad B = mB * 2^{eB}$$

- ◆ Per a poder sumar A i B, haurem de traure'n els factors comuns i sumar la resta:

Si $eA > eB$, aleshores $eB = eA - e_{aux}$

$$\begin{aligned} A + B &= (mA * 2^{eA}) + (mB * 2^{eB}) = (mA * 2^{eA}) + (mB * 2^{eA - e_{aux}}) \\ &= (mA + mB * 2^{-e_{aux}}) * 2^{eA} \end{aligned}$$

- ◆ **Exemple:** Sumar els nombres 1,19 i 0,36 en coma flotant (8 bits per a la mantissa en signe/magnitud i 5 per a l'exponent esbiaixat).

$$A = 1,19_{10} = 1,0011_{2} = 0,1001100... * 2^1$$

$$B = 0,36_{10} = 0,01011100001_{2} = 0,1011100... * 2^{-1}$$



■ Suma (continuació)

$$A = 1,19_{10} = 0,1001100 * 2^1 = \underline{0} 1 0 0 1 1 0 0 / 1 0 0 0 1$$

$$B = 0,36_{10} = 0,1011100 * 2^{-1} = \underline{0} 1 0 1 1 1 0 0 / 0 1 1 1 1$$

◆ Como $\text{expA} > \text{expB} \rightarrow \text{expB} = \text{expA} - \text{aux} = 1 - (2) = -1$

$$\begin{aligned} B &= 0,1011100 * 2^{-1} = 0,1011100 * 2^1 * (2^{-1} * 2^{-1}) \\ &= 0,001011100 * 2^1 = 0,0010111 * 2^1 \end{aligned}$$

◆ Sumem les mantisses i ajustem la representació:

$$\begin{array}{r} 0,1001100 \\ + 0,0010111 \\ \hline 0,1100011 \end{array}$$

$$A+B = 0,1100011 * 2^1$$

La coma ara està ben col·locada
i no és necessari ajustar.

◆ Representem l'exponent comú i queda:

$$A + B = \underline{0} 1 1 0 0 0 1 1 / 1 0 0 0 1 \quad \text{També hi ha truncament!!!}$$



- Representació binària de la informació.
 - ◆ Definició.
 - ◆ Agrupament dels bits.
 - ◆ Unitats de mesura binàries.
- Informació bàsica representada.
 - ◆ Informació booleana.
 - ◆ Conversió decimal – binari.
 - ◆ Operacions en binari.
 - ◆ Enters amb signe.
 - ◆ Caràcters.
 - ◆ Reals.
- Representació intermèdia: octal i hexadecimal.
 - ◆ Definició.
 - ◆ Conversió decimal – hexadecimal/octal – binari.
- Exercicis.



Representació intermèdia (1/3)

- Com que en base binària els únics dígitos que poden utilitzar-se són el 0 i l'1, normalment és molest i llarg escriure un nombre en base binària, encara que aquesta siga l'única base que realment utilitza l'ordinador.
- Per a escriure nombres fàcilment convertibles a binari, però amb menor nombre de xifres, s'utilitzen dos tipus de codificacions intermèdies: la **base octal** i la **base hexadecimal**.
- En la representació octal, la **base és huit** i l'alfabet està compost pels dígitos del 0 al 7.

$$B = 8$$

$$A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$$



Representació intermèdia (2/3)

- En la representació hexadecimal, la **base és setze** i l'alfabet, que conté setze caràcters, està format pels dígitos des del 0 fins al 9 (deu caràcters) més les lletres (generalment majúscules) des de la A fins a la F (6 caràcters).


$$B = 16$$

$$A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F\}$$

- Per **exemple**, aquesta representació es fa servir per a definir els colors en les eines de dibuix.

Representació intermèdia (2/2)

Representació RGB: **R**ed, **G**reen, **B**lue




Representació decimal.


Representació hexadecimal.

Conversió decimal - octal/hexadecimal

- La manera de passar de base **decimal a octal o hexadecimal** és semblant al pas a base binària, però dividint successivament per huit o setze.



- Per exemple: $75_{10} = 113_8 = 4B_{16}$
- Per canviar d'**octal/hexadecimal a decimal**, aplicarem la fórmula de descomposició que ja coneixem:
 - Octal = suma de potències de 8.
 - Hexadecimal = suma de potències de 16.



- Per exemple, per a passar $4B_{16}$ i 113_8 a base decimal:
 $113_8 = 3 \cdot 8^0 + 1 \cdot 8^1 + 1 \cdot 8^2 = 3 \cdot 1 + 1 \cdot 8 + 1 \cdot 64 = 3 + 8 + 64 = 75$
 $4B_{16} = B \cdot 16^0 + 4 \cdot 16^1 = 11 \cdot 1 + 4 \cdot 16 = 11 + 64 = 75$



Conversió binari – octal

- La representació octal està basada en el 8, mentre que la binària està basada en el 2.
- Com que $8 = 2^3$, podem assumir que **tres xifres binàries fan una xifra octal**.
- Així, el pas de binari a hexadecimal es redueix a **agrupar de tres en tres**, de dreta a esquerra, les xifres binàries i a avaluar-ne el valor decimal. Cal recordar que hem d'omplir amb zeros a l'esquerra fins a completar els grups de 3.

$$1001011_2 = 001\ 001\ 011_2$$

$$001_2 = 1_8$$

$$001_2 = 1_8$$

$$011_2 = 3_8$$

$$= 113_8$$

Conversió binari – hexadecimal

- La representació hexadecimal està basada en el 16, mentre que la binària està basada en el 2.
- Com que $16 = 2^4$, podem assumir que **quatre xifres binàries fan una xifra hexadecimal**.
- Així, el pas de binari a hexadecimal es redueix a **agrupar de quatre en quatre**, de dreta a esquerra, les xifres binàries i a avaluar-ne el valor decimal; cal recordar que valors superiors a 9 són representats per mitjà de lletres (**A=10, B=11, C=12, D=13, E=14 i F=15**).

$$\begin{aligned} 1001011_2 &= 0100\ 1011_2 \\ 0100_2 &= 4_{16} \\ 1011_2 &= 11 = B_{16} \\ &= \mathbf{4B}_{16} \end{aligned}$$



Conversió octal/hexadecimal - binari

- Una vegada vist el pas de binari a hexadecimal, la transformació inversa és òbvia.
- En el cas octal només cal passar cadascun dels dígit octals a tres xifres binàries i en el cas hexadecimal, a quatre xifres binàries.

$$113_8 = 001\ 001\ 011_2$$

$$1_8 = 001_2$$

$$3_8 = 011_2$$

$$4B_{16} = 0100\ 1011_2$$

$$4_{16} = 0100_2$$

$$B_{16} = 11 = 1011_2$$



Bin	Hex	Dec
0000	0	0
0001	1	1
0010	2	2
0011	3	3
0100	4	4
0101	5	5
0110	6	6
0111	7	7
1000	8	8
1001	9	9
1010	A	10
1011	B	11
1100	C	12
1101	D	13
1110	E	14
1111	F	15



- Passeu a **binari** els nombres i les lletres següents:

- ♦ $-87_{10} \rightarrow ?_{2SM}$
- ♦ $01110000_2 \rightarrow ?_{16} \rightarrow ?_{ASCII-8}$
- ♦ $T_{ASCII-8} \rightarrow ?_{16} \rightarrow ?_2$
- ♦ $166,386_{10} \rightarrow ?_2$

- Calculeu la representació **hexadecimal o decimal** dels colors:

- ♦  Blanc : R(?), G(?), B(?)
- ♦  Negre : R(?), G(?), B(?)
- ♦  Gris : $969696_{16} \rightarrow R(?), G(?), B(?)$
- ♦  Turq. : $22e0bf_{16} \rightarrow R(?), G(?), B(?)$